Click to prove you're human

Самый логичный переход к «Корзине» в Windows 11 заключается в использовании системного ярлыка, который по умолчанию создан на рабочем столе. Посмотрите на следующий скриншот, чтобы ознакомиться с внешним видом данного значка. Вам понадобится отыскать его на рабочем столе и дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши, чтобы отобразить содержимое «Корзины». Она может быть как пустой, так и с файлами. Все находящиеся элементы можно безвозвратно удалить или восстановить в исходное расположение, если вас интересует именно это действие. Если вы внимательно посмотрели на все значки на рабочем столе, но так и не нашли среди них «Корзины», предлагаем перейти к другому разделу нашей статьи, в котором будет рассказано о нескольких доступных методах восстановления данного ярлыка. Начните реализацию с первого, чтобы потратить минимальное время на поиск нужного решения. Способ 2: Переход по пути расположения «Корзины» При выполнении предыдущего метода вы могли заметить, что на рабочем столе находится именно ярлык «Корзины». Соответственно, где-то в другом месте на системном разделе жесткого диска должна быть директория, которая является оригиналом данного хранилища удаленных файлов. Если есть такая необходимость, открыть папку можно, выполнив несколько простых действий. Откройте «Проводник» любым удобным для вас методом и в адресную строку вставьте путь %SYSTEMDRIVE%\$RECYCLE.BIN, после чего нажмите Enter, чтобы подтвердить переход по нему. Вы будете перенаправлены в папку, в которой хранятся директории, связанные с «Корзиной», однако при попытке открыть любую из них вы получите уведомление о том, что вам отказано в доступе. Это связано с тем, что попасть непосредственно в «Корзину» можно исключительно через скрытый значок. Для его отображения в этом же окне «Проводника» нажмите по трем точкам справа вверху для вызова дополнительного меню и выберите пункт «Параметры». В новом окне перейдите на вкладку «Вид» и отметьте маркером пункт «Показывать скрытые файлы, папки и диски», после чего примените изменения и закройте данное окно. Теперь снова посмотрите на содержимое каталога, переход в который осуществлялся ранее. Найдите скрытый файл с названием «Корзина» и дважды щелкните по нему ЛКМ для перехода. Вы попадете в хранилище удаленных файлов, которыми можно управлять точно так же, как если бы вы открыли «Корзину» с рабочего стола. Способ 3: Создание дополнительного ярлыка Завершающий метод открытия «Корзины» подойдет тем пользователям, кому нужен дополнительный ярлык для доступа к хранилищу или у кого не получается восстановить оригинальный при помощи описанных в следующем разделе методов. Суть способа заключается в создании нового каталога с его дальнейшим переименованием, вследствие чего он будет перенаправлять вас в хранилище «Корзины» для управления находящимися там файлами. Вы точно так же сможете перетаскивать файлы в эту папку, чтобы удалить их. На рабочем столе или в любом каталоге на ПК щелкните правой кнопкой мыши, в появившемся контекстном меню наведите курсор на «Создать» и выберите пункт «Папку». После создания новой папки щелкните по ней правой кнопкой мыши и приступите к переименованию. Задайте для нее имя Корзина.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} и примените изменения. Для изменения значка данной папки понадобится обновить текущее расположение через контекстное меню. Теперь вы можете перетаскивать файлы в эту «Корзину» или открывать ее для управления содержимым. Вы запросто убедитесь в том, что в каталоге находятся те же самые удаленные файлы, что и в стандартной «Корзине». Восстановление «Корзины» на рабочем столе Давайте остановимся на решениях проблемы с исчезновением ярлыка «Корзины» с рабочего стола. Сначала нужно проверить одну системную настройку, затем локальную политику и уже только после этого переходить к более радикальным действиям. Все это будет описано в следующих способах по очереди. Способ 1: Изменение параметров значков рабочего стола Возможно, вы или другой пользователь изменили параметры значков рабочего стола, отключив отображение «Корзины». В таком случае компонент работает корректно, просто не показывается на десктопе. Для его восстановления понадобится выполнить ряд простых действий. Откройте меню «Пуск» и перейдите в «Проводник». На панели слева выберите раздел «Персонализация», затем — «Темы». В блоке «Сопутствующие параметры» нажмите по плитке «Параметры значков рабочего стола». В новом окне поставьте галочку возле пункта «Корзина» и примените изменения. Вернитесь к рабочему столу, проверьте отображение значка и перетащите его с зажатой левой кнопкой мыши в более удобное для вас место. Способ 2: Редактирование локальной групповой политики Этот метод смогут реализовать исключительно обладатели Windows 11 Pro и Enterprise, поскольку в сборке Home отсутствует «Редактор локальной групповой политики». Суть способа заключается в проверке одной настройки, которая напрямую влияет на отображение значка «Корзины» на рабочем столе. Он может быть просто заблокирован, а восстановление подразумевает отмену действия локальной политики. Откройте утилиту «Выполнить», через стандартное сочетание клавиш Win + R, введите команду gpedit.msc и нажмите Enter для подтверждения ввода. В окне «Редактора локальной групповой политики» выберите раздел «Конфигурация пользователя», затем откройте каталог «Административные шаблоны» и выберите «Рабочий стол». В данном расположении отыщите политику с названием «Удалить значок «Корзина» с рабочего стола» и щелкните по нему дважды левой кнопкой мыши. Установите состояние как «Не задано», примените изменения и обязательно перезагрузите компьютер, чтобы они вступили в силу. Способ 3: Проверка целостности системных файлов Повреждение или отсутствие системных файлов часто становится причиной различных проблем в работе операционной системы. Это может сказаться и на «Корзине», приводя к пропаже значка с рабочего стола или отсутствию отклика при попытке открыть хранилище удаленных файлов. Вам предстоит запустить системные утилиты для проверки целостности файлов, которые и исправят найденные ошибки, если такие, конечно, будут. Об этом более детально читайте в статье по следующей ссылке. Подробнее: Использование и восстановление проверки целостности системных файлов в Windows Способ 4: Откат Windows 11 к исходному состоянию Откат операционной системы к исходному состоянию — радикальный метод, прибегать к которому стоит только в том случае, если ничего из перечисленного выше не помогло решить проблему. Обратим ваше внимание, что при выполнении данного способа вы можете как сохранить все пользовательские файлы, так и выбрать вариант с их удалением на свое усмотрение. Через меню «Пуск» перейдите в «Параметры». В разделе «Система» выберите «Восстановление». Напротив параметра «Вернуть компьютер в исходное состояние» нажмите «Перезагрузка ПК». После открытия средства восстановления сможете выбрать, сохранять или удалять личные файлы. Далее укажите «Локальная переустановка». Подтвердите начало возвращения ПК в исходное состояние, ожидайте окончания переустановки и проверьте наличие «Корзины» после чистой загрузки ОС. Sorry, your request has been denied. Корзина - это папка, содержащая все файлы или все, что временно удаляется пользователем. Если он не будет удален окончательно, все удаленные файлы / папки остаются в корзине в течение определенного количества дней, после чего они удаляются безвозвратно. Но если вы хотите восстановить удаленные файлы / папки обратно, вы можете вернуть их из корзины. В этой статье мы покажем вам, как открыть корзину в Windows 11 разными способами. Метод 1. Использование диалогового окна "Выполнить" Метод 2: из значка корзины на рабочем столе Метод 3: Использование инструмента командной строки Метод 4: из проводника Метод 5: закрепить в меню "Пуск" Метод 6: использование сочетания клавиш Метод 7. Добавьте корзину на «этот компьютер» с помощью редактора реестра Метод 1. Использование диалогового окна "Выполнить" Шаг 1: Открыть диалоговое окно "Выполнить" Нажмите Windows + R вместе на клавиатуре. Шаг 2: Затем введите оболочка: RecycleBinFolder и ударил Входить ключ. Это откроет корзину в вашей системе. Метод 2: из значка корзины на рабочем столе Шаг 1: Перейти на рабочий стол Нажмите Win + D вместе на клавиатуре. Шаг 2: Найдите корзину на рабочем столе. Дважды щелкните на корзина. После этого в вашей системе будет запущена корзина. ПРИМЕЧАНИЕ:- Если Значок корзины отсутствует на вашем рабочем столе, выполните следующие действия. 1) Нажмите Победить ключ на клавиатуре и введите темы и связанные настройки. 2) Затем выберите Темы и связанные настройки из результатов поиска. 3) На странице "Темы" нажмите Настройки значка рабочего стола как показано. 4) В окне настроек значка рабочего стола Нажмите на Корзина флажок, как показано ниже. Убедитесь, что он отмечен. Затем нажмите на Подать заявление а также Ok внести изменения. Теперь вы можете найти значок корзины на рабочем столе вашей системы. Метод 3: Использование инструмента командной строки Шаг 1: Откройте любой инструмент командной строки, например командную строку или PowerShell. Нажмите Win + R вместе на клавиатуре. Тип cmd и ударил Входить ключ. Шаг 2: В командной строке Тип начать оболочку: RecycleBinFolder и ударил Enter ключ. Это откроет папку корзины в вашей системе, и эта команда выше также работает в приложении PowerShell. Метод 4: из проводника Шаг 1: Открыть проводник Нажмите Win + E вместе на клавиатуре. Шаг 2: В проводнике файлов В адресной строке, непосредственно перед Быстрым доступом, есть значок стрелки раскрывающегося списка. Пожалуйста, нажмите на него и выберите Корзина из раскрывающегося списка, как показано на снимке экрана ниже. Папка корзины появится на вашем ноутбуке. Метод 5: закрепить в меню "Пуск" Шаг 1: Перейти на рабочий стол Нажмите Win + D вместе на клавиатуре. Шаг 2: Щелкните правой кнопкой мыши Корзина значок. Выбирать Закрепить, чтобы начать из контекстного меню. Шаг 3: Нажмите Окна клавишу на клавиатуре. Прокрутите Закреплено приложения в окне меню Пуск. Ты найдешь Корзина значок в Закреплено раздел приложений, как показано ниже. Этот метод также полезен для открытия папки корзины в вашей системе. Метод 6: использование сочетания клавиш Шаг 1: Перейти на рабочий стол Нажмите Win + D вместе на клавиатуре. Затем щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите Новый > Ярлык из контекстного меню. Шаг 2: В окне ярлыков Тип % SystemRoot% \ explorer.exe оболочка: RecycleBinFolder в местонахождение предмета поле. Затем нажмите Следующий продолжать. Шаг 3: Затем дайте ярлыку подходящее имя, например Корзина. После этого нажмите Заканчивать. Шаг 4: После появления значка RecycleBinShortcut на рабочем столе Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Характеристики из контекстного меню, как показано ниже. ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете нажать ALT + ВВОД ключи вместе после нажатия на Корзина значок, чтобы открыть окно свойств. Шаг 5: В окне "Свойства" Нажмите на Быстрая клавиша и нажмите любую буквенную клавишу на клавиатуре, чтобы задать сочетание клавиш. Он автоматически добавит CTRL + ALT к нажатой буквенной клавише. Затем нажмите Подать заявление а также Ok внести изменения. Итак, чтобы открыть папку корзины, вам просто нужно нажать CTRL + ALT + R вместе на клавиатуре. ПРИМЕЧАНИЕ: - Вы можете установить любую буквенную клавишу для быстрого доступа к корзине. Метод 7. Добавьте корзину на «этот компьютер» с помощью редактора реестра Шаг 1: Открыть редактор реестра Нажмите Win + R вместе на клавиатуре. Тип regedit и ударил Входить ключ. Затем нажмите да в окне подсказки UAC, чтобы продолжить. Шаг 2: В редакторе реестра Скопируйте и вставьте указанный ниже путь в адресную строку и нажмите Входить ключ. HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ MyComputer \ NameSpace Щелкните правой кнопкой мыши на Пространство имен реестр и выберите Новый > Ключ из контекстного меню. Шаг 3: Затем переименуйте вновь созданный ключ в {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} и ударил Входить ключ. Шаг 4: Открыть проводник Нажмите Win + E вместе на клавиатуре. Затем нажмите на Этот ПК в левой части окна. Вы заметите, что Корзина значок появился раньше C: двигайтесь, как показано ниже. Это все, ребята. Надеюсь, вы нашли эту статью полезной и информативной. Пожалуйста, оставьте нам комментарии ниже, если у вас есть какие-либо вопросы. Спасибо за чтение! Вы только что перешли на Windows 10 или 11 с предыдущей операционной системы Windows? Если да, то для вас это, должно быть в новинку и именно поэтому вам, возможно не хватает многих функций, которые были доступны в предыдущей версии Windows. Одной из самых важных функций, которую вы, возможно не увидите в Windows 10/11, является корзина. Многие люди задаются вопросом, где находится корзина в Windows 10 или 11? Если вы тоже один из них, не волнуйтесь, потому что здесь мы покажем вам, как найти корзину в Windows 10 или 11. Как в Windows 10 так и в Windows 11 корзина является стандартной функцией, которая позволяет пользователям временно сохранять файлы и папки, которые они удалили со своего компьютера. По умолчанию корзина расположена в левом верхнем углу рабочего стола и представлена значком, напоминающим мусорное ведро. Значок корзины обычно отображается на рабочем столе сразу после установки но, если корзина отсутствует, вы можете попробовать проделать следующие действия которые описаны ниже, чтобы отобразить её. Хотя корзина и является средством защиты от потери файлов, она не является безошибочной. Если вы очистили корзину и поняли, что там был важный файл для вас, не волнуйтесь, не всё так плохо. Встроенные средства восстановления Windows могут иметь ограничения, специализированное программное обеспечение для восстановления данных, такое как 4DDiG Windows Data Recovery , часто помогает восстановить потерянные файлы. Эти специальные инструменты предназначены для глубокого сканирования ваших устройств хранения данных, поиска и восстановления данных, которые не могут быть восстановленными стандартными методами восстановления Windows. С помощью 4DDiG вы можете восстанавливать файлы самых разных типов с различных устройств хранения данных даже после того, как корзина была очищена. Это мощный инструмент, который может дать вам уверенность в том, что ваши удаленные данные не пропадут безвозвратно. Утилита поддерживает различные типы файлов, включая фотографии, видео, документы, электронные письма и многое другое. Восстанавливает данные, потерянные в результате случайного удаления, форматирования, потери раздела, вирусных атак и после очистки корзины. Может восстанавливать данные с различных устройств хранения, таких как внутренние и внешние жесткие диски, USB-накопители, SD-карты и т.д. Скачайте и установите 4DDiG Windows Data Recovery на свой компьютер. Запустите программу и выберите то место, где вы потеряли свои данные. Нажмите на кнопку "Сканировать", для того чтобы начать процесс сканирования. После чего можно выбрать какие типы файлов сканировать. Далее программа просканирует выбранный диск или любое другое место, например КОРЗИНУ на наличие удаленных файлов. После завершения сканирования вы можете выбрать файлы, которые хотите восстановить, и нажать на кнопку "Восстановить". Как только процесс восстановления будет завершен, вы сможете сохранить свои файлы на своем компьютере в любом удобном для вас месте. Если корзина в Windows 10 или 11 отсутствует на рабочем столе, есть 3 различных способа вернуть ее обратно. Вы можете использовать любой из них давайте рассмотрим эти способы. Способ 1. Используйте адресную строку проводника, чтобы открыть корзину Первый способ найти корзину в Windows 10 или 11 - это использовать проводник. Вот нужные шаги, которые вам нужно выполнить. Нажмите на значок проводника на панели задач, чтобы открыть проводник. В качестве аналога вы можете нажать клавишу Windows + E на клавиатуре. Нажмите на адресную строку в верхней части окна проводника. В этом поле отображается путь к папке. Введите "Корзина" в адресную строку и нажмите Enter на клавиатуре. Теперь откроется окно корзины, в котором будут отображены все удаленные файлы или папки. Способ 2. Откройте корзину с помощью команды Выполнить Если первый способ у вас не работает или у вас что-то не получается, вы можете использовать следующий метод, для того чтобы открыть корзину. Нажмите клавишу Windows + R на клавиатуре, чтобы открыть команду Выполнить. В диалоговом окне "Выполнить" введите "shell:RecycleBinFolder" (без кавычек) и нажмите "ОК" или "Ввод" на клавиатуре. Теперь откроется окно корзины, в котором будут отображены все удаленные файлы или папки. Способ 3. Откройте корзину с помощью PowerShell Если ни один из вышеперечисленных методов у вас не сработал или вы не хотите их использовать, вот наилучший метод, который вы можете попробовать. Нужные шаги, которые вам надо выполнить. Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке "Пуск" в левом нижнем углу рабочего стола и выберите Windows PowerShell (администратор) в появившемся меню. Если вы не видите эту опцию, вы можете найти "PowerShell" в меню "Пуск" и щелкнуть по нему правой кнопкой мыши. В открывшемся окне PowerShell введите "explorer.exe shell:RecycleBinFolder" (без кавычек) и нажмите Enter на клавиатуре. Теперь откроется окно корзины, в котором будут отображены все удаленные файлы или папки. Итак, когда вы нашли недостающую корзину в вашей Windows 10 или 11, пришло время удалить не нужные файлы, чтобы освободить место на вашем компьютере. Вот простые и понятные действия: Откройте корзину, используя один из приведенных выше способов. Если вы используете Windows 11, вы можете посмотреть в верхнюю часть экрана и там можно увидеть опцию "Очистить корзину". Вам просто нужно нажать на нее, и появится диалоговое окно для подтверждения очистки. После подтверждения из вашей корзины всё будет удалено. И если вы используете Windows 10, все что вам нужно сделать, это нажать Ctrl + A, а затем нажать кнопку Delete на клавиатуре. Появится диалоговое окно для подтверждения действия и подтвердив его, вы удалите все что находится в корзине. 1. Где находится папка "Корзина"? В операционных системах Windows папка "Корзина" обычно располагается на рабочем столе. Это системная папка, содержащая файлы и папки, которые были удалены с вашего компьютера. Когда вы удаляете файл или папку, они перемещаются в корзину, а не удаляются с вашего компьютера. Это позволяет вам восстановить удаленные файлы, если вы случайно удалите их и передумаете чуточку позже. 2. Где находится папка "Корзина" на диске C? Папка "Корзина" расположена в корневом каталоге диска C. Корневой каталог - это каталог верхнего уровня в иерархии файловой системы, который содержит все файлы и папки на вашем компьютере. Папка "Корзина" - это скрытая системная папка с именем "$Recycle.Bin". 3. Где найти восстановленный файл из корзины? Когда вы восстановите файл из корзины, он будет перемещен обратно в исходное местоположение на жестком диске вашего компьютера. Если вы не уверены в том, где находился файл, вы можете найти его с помощью функции поиска Windows. Итак, теперь вы знаете, где находится корзина в Windows 10 или 11. Все методы, которые мы описали выше, являются безопасными и работают на 100%. Вы можете использовать любой из описанных способов для того, чтобы найти корзину, независимо от того, используете ли вы Windows 10 или 11. Однако, если вы случайно удалили какой-либо важный файл из своей корзины, вы можете воспользоваться средством восстановления данных Windows 4DDiG и восстановить его за несколько минут. Информация о материале Создано: 14 сентября 2021 Вы случайно удалили все значки с рабочего стола или только что установили чистую операционную систему Windows - в этом случаи постает один из вопросов: как вернуть назад и отобразить "Корзину" на рабочем столе компьютера с Windows 10 и Windows 11? В данной небольшой инструкции мы расскажем как это быстро поправить. Отображение "Корзины на рабочем столе" Разработчики Microsoft не выставляют на передний план возможность включения системной "Корзины" и не все знают где ее найти. Вот несколько простых шагов, как ее вернуть на место: откройте системные "Параметры" Windows, нажав на значок шестеренки в меню Пуск выберите раздел с названием "Персонализация" и откройте пункт "Темы" В правой части страницы запустите пункт "Параметры значков рабочего стола" в открывшемся окне, установите птичку возле надписи "Корзина" Нажмите кнопки "Применить" и "Ок" С помощью этих простых действий, вы сможете восстановить корзинку и вернуть ее на рабочей стол. Как вы смогли увидеть, в последнем окне присутствует возможность отображения и других системных значков. Чтобы не забыть как попасть в данные настройки - сохраните эту статью в закладках своего браузера. Как открыть корзинку в проводнике? Если вы не хотите, чтобы значок "Корзины" находился на рабочем столе, вы всегда его сможете найти в проводнике. Для этого сделайте два простых шага: нажмите на на стрелочку "Вправо" возле первого значка в адресной строке в контекстном меню, запустите пункт "Корзина" В независимости в какой папке вы находитесь, с помощью этого способа вы всегда сможете открыть корзину и вернуть удаленные файлы. Надеемся данная статья дала ответы на ваши вопросы и у вас успешно получилось вернуть "Корзину" на свое место. На нашем сайте активно размещаются подобного рода статьи и полезные инструкции для Windows 10 и Windows 11. Будем рады увидеть вас снова! Следите за новостями в нашем Telegram канале Не секрет, что при удалении файлов в операционной системе Windows, они не стираются с диска, а попадают в специальное место — папку «Корзина», из которой могут быть восстановлены или удалены окончательно. О физическом расположении на диске данной папки в Windows 10 мы поговорим в этой статье. Переходим в папку корзины из проводника Windows На каждом диске имеется своя системная скрытая папка «$RECYCLE.BIN», именно туда попадают удаленные в «Корзину» с конкретного раздела диска файлы. Чтобы открыть ее, введите путь к ней в адресной строке «Проводника» Windows. Например, для отображения папки «Корзины» на диске C, адрес будет следующим: C:$RECYCLE.BIN. После ввода адреса нажмите клавишу «Enter» для подтверждения. См. также: как показать скрытые папки в Windows 10 . Вводим адрес и нажимаем «Enter» Папка откроется, однако, даже если вы удаляли какие-то файлы с этого диска, и они сейчас находятся в «Корзине», вы их в этом окне не увидите. Открываем «Корзину» с помощью окна «Выполнить» Папку «$RECYCLE.BIN» также можно открыть, введя специальную команду в окно «Выполнить». Нажмем горячие клавиши «Windows» + «R» и в поле ввода «Открыть» напишем: %SYSTEMDRIVE%$RECYCLE.BIN. После нажатия кнопки «ОК» отобразится окно «Проводника» с открытой папкой «$RECYCLE.BIN». Вводим команду и нажимаем «ОК» Вот только снова на вид папка окажется пуста. Просто разработчики ОС Windows 10 не предоставляют пользователю возможность взаимодействовать с удаленными файлами напрямую в их физическом расположении из файлового менеджера «Проводник». Для просмотра и восстановления удаленных файлов и папок используется системный объект «Корзина», значок которого расположен на рабочем столе. Если же данный значок на вашем компьютере не отображается, во второй части нашей статьи мы подскажем, как его вернуть. Включаем отображение «Корзины» на рабочем столе Откроем настройки персонализации, нажав правой клавишей мыши на свободном месте рабочего стола и в контекстном меню кликнув пункт «Персонализация». Выбираем команду «Персонализация» В левой части окна параметров персонализации переходим в раздел «Темы», а затем в правой части в секции настроек «Сопутствующие параметры» кликаем ссылку «Параметры значков рабочего стола». Нас интересует пункт «Параметры значков рабочего стола» В появившемся окне устанавливаем галочку «Корзина» и жмем на кнопку «ОК». Отмечаем «Корзину» галочкой После этого значок корзины должен появиться на рабочем столе. Если же этого не произошло, мы можем создать его самостоятельно. Создаем ярлык «Корзины» сами Нажимаем правой кнопкой мыши на рабочем столе и в контекстном меню кликаем команду «Создать», а затем «Папку». Создаем новую папку на рабочем столе Присваиваем новой папке имя Корзина.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} и нажимаем «Enter». При этом значок обычной папки преобразуется в значок «Корзины», а сама папка приобретет положенный этому системному объекту функционал. Создание ярлыка корзины на рабочем столе в Windows 10 Итак, теперь вы знаете, где фактически находится корзина в Windows 10, а также сможете включить отображение значка «Корзины» на рабочем столе при его исчезновении или создать его заново. «Корзина» – важный элемент компьютера. Это специальная папка, куда собираются удаленные файлы с возможностью дальнейшего восстановления. Содержимое каталога занимает немало места во внутренней памяти устройства, а некоторые пользователи даже не знают, где находится «Корзина» в операционной системе Windows 10. На самом деле, папка располагается на самом видном месте, но иногда она исчезает вследствие сбоя в работе ПК. Где находится «Корзина» в Windows 10 Несмотря на то, что «Корзина» представляет собой папку, ее невозможно найти через Проводник, перемещаясь по каталогам. Даже при активации функции показа скрытых элементов увидеть искомую директорию не получится. Однако по умолчанию «Корзина» находится на Рабочем столе, и в условиях стабильной работы компьютера вы всегда увидите характерный значок на главном экране. Но нередко случаются ситуации, когда элемент исчезает с рабочего пространства. Происходит это из-за воздействия вирусов и других факторов. Получить доступ к элементу через сочетание клавиш не получится, и единственным способом найти путь к нужной папке становится ввод запроса «C:\$RECYCLE.BIN» в специальное окно Проводника: Введите команду «C:\$RECYCLE.BIN» в строку, где указывается расположение различных директорий. Нажмите клавишу «Enter». На заметку. Также осуществить запуск «Корзины» можно через окно «Выполнить», которое открывается комбинацией клавиш «Win» + «R». В данном случае требуется ввести запрос «%SYSTEMDRIVE%\$RECYCLE.BIN». Выполнив указанные действия, вы окажетесь в искомой директории, где временно хранятся удаленные файлы. Пользователь может полностью очистить «Корзину» или восстановить информацию, предварительно выделив все данные. Что делать, если она пропала на Рабочем столе Вводить каждый раз запрос «C:\$RECYCLE.BIN», чтобы открыть «Корзину» – довольно утомительное занятие. Оно совершенно не решает проблему исчезновения важного элемента с главного экрана, заставляя пользователя всякий раз обращаться к не самому рациональному методу запуска директории. Поэтому рекомендуется изучить методы восстановления папки. Всего насчитывается три способа, каждый из которых отлично справляется с задачей по восстановлению пропавшего значка. Через «Параметры» Если вы заметили, что «Корзина» исчезла, то, возможно, элемент был принудительно отключен в настройках стола. Чтобы найти и заново установить папку на привычное место, понадобится сделать следующее: Открыть «Параметры» комбинацией клавиш «Win» + «I» или войти через меню «Пуск». Перейти в раздел «Персонализация», а затем – «Темы». Щелкнуть по надписи «Параметры значков рабочего стола». В открывшемся окне отметить галочкой «Корзину» и нажать кнопку «Применить». После сохранения новых настроек элемент вернется на привычное место и всегда будет доступен через стартовый экран. Следовательно, пользователю не придется вводить запрос для поиска папки, а достаточно дважды кликнуть левой кнопкой мыши по соответствующей иконке, чтобы ознакомиться с ранее удаленными файлами. Справка. В «Параметрах значков рабочего стола» вы можете изменить иконку для «Корзины». Однако значок, выбранный по умолчанию, является наиболее удобным и понятным. Вернуть «Корзину» можно путем создания ярлыка на главном экране. Но сделать это стандартным методом не получится, поскольку в Проводнике интересующий нас элемент не отображается. Так что действовать приходится по другой инструкции: Щелкните правой кнопкой мыши по свободной области главного экрана. Нажмите «Создать», а затем – «Папка». Как только на Рабочем столе появится новая папка, переименуйте элемент, назвав его «Корзина.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}». Нажмите «Enter» для изменения настроек. Если все сделано верно, то каталог сразу поменяет свой значок на логотип «Корзины» и получит соответствующее название. Таким образом, вам удастся вручную добавить папку на главный экран, но некоторым людям этого будет недостаточно. Поскольку на системном столе среднестатистического пользователя располагается огромное количество каталогов и файлов, найти в их многообразии «Корзину» представляется очень сложным занятием. Поэтому элемент, где хранятся удаленные файлы, рекомендуется закрепить на Панели задач: Создайте папку с именем «Корзина» так, как это было показано в рамках предыдущей инструкции. Щелкните ПКМ по нижней панели и снимите галочку с пункта «Закрепить панель задач». Еще раз кликните ПКМ, но на этот раз перейдите в раздел «Панели», а затем – «Создать панель инструментов». В открывшемся окне найдите «Корзину» и нажмите кнопку «Выбор папки». Теперь нужная вам директория будет отображаться в Панели задач вместе с другими значками. Так как по умолчанию логотип «Корзины» очень маленький, вы можете изменить его размер, нажав в настройках ПЗ «Вид», а затем – «Крупные значки». Редактор локальной групповой политики Заключительный метод, позволяющий восстановить папку с удаленными файлами, заключается в использовании Редактора групповой политики. Действовать нужно по следующему сценарию: Запустите окно «Выполнить» комбинацией клавиш «Win» + «R». Введите запрос «gpedit.msc». В открывшемся Редакторе перейдите по пути «Конфигурация пользователя/Административные шаблоны/Рабочий стол». В правой части интерфейса вы увидите список доступных действий, среди которых нужно выбрать «Удалить значок корзины с рабочего стола», дважды кликнув по нему ЛКМ. В настройках действия установите значение «Не задано» и нажмите кнопку «Применить». Как только изменения будут сохранены, интересующий нас элемент появится в компьютере прямо на главном экране. Иногда для вступления новых настроек в силу требуется перезагрузить компьютер. Сделайте это, если значок так и не появился. Корзина(Recycle Bin) Windows — это второй шанс восстановить файлы или папки, которые вы ранее удалили с компьютера или устройства(computer or device) . Но чтобы найти какие-либо выброшенные элементы в Windows 10 или Windows 11 , вам сначала нужно открыть папку « Корзина ». (Recycle Bin)Это руководство отвечает на вопрос «Где находится корзина в Windows 10 и Windows 11?» (“Where is the Recycle Bin in Windows 10 and Windows 11?”), что позволяет выбрать наиболее удобный из этих девяти способов доступа к корзине (Recycle Bin)Windows 11 или Windows 10 : 1. Используйте ярлык корзины на рабочем(Recycle Bin desktop) столе, включенный в Windows 10 и Windows 11 . По умолчанию корзина(Recycle Bin) должна находиться в верхнем левом углу рабочего стола как в Windows 10 , так и в Windows 11 . Мы считаем, что это самый простой способ получить доступ к корзине(Recycle Bin) . Найдите значок на рабочем столе, затем либо выберите его и нажмите Enter на клавиатуре, либо дважды щелкните или дважды коснитесь его, чтобы открыть папку. Кроме того, вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши или нажать и удерживать значок, чтобы открыть контекстное меню. Затем нажмите или коснитесь «(click or tap) Открыть »(Open) . Откройте корзину (Recycle Bin)Windows 11 или Windows 10 с рабочего стола. СОВЕТ.(TIP:) Если на рабочем столе(Recycle Bin) отсутствует корзина, наше руководство по восстановлению значков на рабочем столе в Windows 10 и Windows 11 может помочь вернуть ее. 2. Найдите в Windows корзину(Recycle Bin) Вы всегда можете рассчитывать на поиск(Search) в Windows 10 и Windows 11, чтобы найти то, что вы ищете. Вставьте (Insert) «корзина»(“recycle bin”) в поле поиска(search field) , а затем нажмите или коснитесь соответствующего результата или « Открыть(Open) » в правой части окна поиска(search box) . Найдите корзину(Recycle Bin) в Windows 10 или Windows 11 . 3. Откройте корзину(Recycle Bin) с помощью ярлыка в меню «Пуск»(Start Menu shortcut) в Windows 10 и Windows 11 . Хотя по умолчанию в корзине(Recycle Bin) нет значка меню(Start Menu) «Пуск », вы можете закрепить его там, как и любой другой ярлык в Windows 11 или Windows 10. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте значок корзины(Recycle Bin) на рабочем столе, а затем нажмите или коснитесь «Закрепить на начальном экране»(“Pin to Start) . ” Закрепите корзину(Recycle Bin) в меню « Пуск»(Start Menu) Если вы используете Windows 10, значок корзины(Recycle Bin) добавляется в раздел плиток в меню « Пуск(Start Menu) » . Добавить корзину(Add Recycle Bin) в меню « Пуск» (Start Menu)Windows 10 В Windows 11 корзина(Recycle Bin) добавлена в раздел « Закреплено » в меню « (Pinned)Пуск(Start Menu) » . Добавьте корзину в (Add Recycle Bin)меню «Пуск»(Start Menu) Windows 11 4. Используйте адресную строку(address bar) проводника, чтобы открыть корзину Windows .(Windows Recycle Bin) Вы также можете добраться до корзины (Recycle Bin)Windows 11 или Windows 10 с помощью проводника.(File Explorer.) Сначала откройте проводник(File Explorer) и нажмите или коснитесь(click or tap) пустой области в адресной строке(address bar) , чтобы отредактировать ее. Нажмите на адресную строку(address bar) , чтобы отредактировать ее. Введите «корзина»(“recycle bin”) в адресной строке, а затем нажмите « Ввод(Enter) » на клавиатуре или нажмите(keyboard or click) или коснитесь результата « Корзина(Recycle Bin) », отображаемого внизу, чтобы получить доступ к папке. Введите Корзина и нажмите Enter Вы также можете щелкнуть или коснуться первого “>” («знак больше») в адресной строке Проводника .(File Explorer’s) Нажмите знак > Откроется меню, в котором вы можете получить доступ к корзине(Recycle Bin) , щелкнув или коснувшись ее. Доступ к корзине(Recycle Bin) в Windows 10 и Windows 11 5. Откройте папки корзины (Recycle Bin)Windows 11 или Windows 10 из проводника .(File Explorer) Все файлы, которые вы удаляете, отображаются в основной папке « Корзина(Recycle Bin) », но каждый раздел вашего жесткого диска имеет корзину(Recycle Bin) . Вы можете использовать эту папку для доступа к корзине (Recycle Bin)Windows 10 или Windows 11 , но этот процесс более сложен. Во-первых, убедитесь, что вы видите скрытые системные защищенные файлы в Windows 10 . То же руководство работает и для Windows 11 , но вам нужно сначала щелкнуть или коснуться(click or tap) кнопки « Подробнее(See more) », значок которой выглядит как многоточие (…), а затем « Параметры(Options) » , чтобы получить доступ к окну « Параметры папки ».(Folder Options) Получите доступ к параметрам (Options)папки(Folder) в Windows 11 , чтобы отобразить скрытые системные файлы Затем используйте проводник(File Explorer) для доступа к This PC > C: . Отображается папка с именем $Recycle.Bin . Открой это. Скрытая ранее папка $Recycle.Bin(Recycle.Bin folder) ПРИМЕЧАНИЕ(NOTE:) . Корзина(Recycle Bin) отображается на всех дисках вашего ПК, а не только на C: , поэтому путь, который мы использовали, может легко стать This PC > D: . Когда вы открываете папку $Recycle.Bin , вы можете увидеть корзину (Recycle Bin)Windows 11 или Windows 10 . Корзина в проводнике 6. Получите доступ к местоположению корзины(Recycle Bin location) с помощью окна «Выполнить» .(Run window) Вы также можете использовать окно « Выполнить»(Run) для доступа к корзине (Recycle Bin)Windows 11 или Windows 10 . Сначала(First) воспользуйтесь сочетанием клавиш (keyboard shortcut)Win + R или другим способом, чтобы открыть « Выполнить»(Run) . Затем вставьте следующую команду: оболочка: RecycleBinFolder Используйте окно «Выполнить»(Run window) для доступа к корзине(Recycle Bin) в Windows 11 и Windows 10 . Наконец, нажмите клавишу « Ввод(Enter) » или нажмите или коснитесь кнопки « ОК(OK) », и корзина(Recycle Bin) сразу же откроется как в Windows 10 , так и в Windows 11 . 7. Используйте быстрый доступ(Quick access) проводника, чтобы открыть корзину (Recycle Bin)Windows 10 или Windows 11 . Если вы часто используете проводник(File Explorer) , вам может понадобиться более быстрый способ открыть из него корзину(Recycle Bin) . К счастью, вы можете создать ярлык корзины в панели быстрого (Recycle Bin)доступа (Quick access)Проводника(File Explorer’s) . Как в Windows 10 , так и в Windows 11 возьмите значок корзины(Recycle Bin) с рабочего стола, нажав и удерживая его, а затем перетащите его в меню быстрого доступа в (Quick access)проводнике(File Explorer) . Отображается сообщение «Закрепить в проводнике» .(“Pin to File Explorer”) СОВЕТ.(TIP:) В Windows 10 вы также можете перетащить ярлык корзины(Recycle Bin) прямо на ярлык на панели задач (taskbar shortcut)проводника(File Explorer’s) для получения того же результата. Закрепить ярлык корзины на панели быстрого (Recycle Bin)доступа(Quick access) Теперь вы можете открыть корзину (Recycle Bin)Windows 10 или Windows 11 с помощью ярлыков быстрого доступа(Quick access) в проводнике(File Explorer) . Корзина закреплена на панели быстрого (Recycle Bin)доступа(Quick access) Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши или нажать и удерживать ярлык на панели задач (taskbar shortcut)проводника,(File Explorer’s) чтобы открыть меню с ярлыками быстрого доступа(Quick access) . Затем щелкните или коснитесь (click or tap)корзины(Recycle Bin) , чтобы открыть ее. Корзина также(Recycle Bin) доступна из контекстного меню ярлыка на панели задач проводника .(File Explorer taskbar) 8. Получите доступ к корзине(Recycle Bin) с помощью ярлыка на панели задач.(taskbar shortcut) Вы также можете создать ярлык для корзины(Recycle Bin) и закрепить его на панели задач как в Windows 10 , так и в Windows 11 . Этот процесс немного сложен, и мы подробно объясним его в шестой главе нашего руководства по закреплению ярлыков на панели задач Windows(Windows taskbar) . Закрепить корзину(Recycle Bin) на панели задач в Windows 10 и Windows 11 9. Используйте Windows Terminal , PowerShell или командную строку(Command Prompt) , чтобы открыть корзину(Recycle Bin) в Windows 11 и Windows 10 . Вы также можете запустить Windows Terminal , PowerShell или командную строку(Command Prompt) и ввести команду: запустить оболочку: RecycleBinFolder Открытие корзины(Recycle Bin) из терминала Windows(Windows Terminal) Не забудьте нажать Enter на клавиатуре, и корзина(Recycle Bin) откроется в проводнике(File Explorer) . Как вы предпочитаете получать доступ к корзине(Recycle Bin) в Windows 10 и Windows 11 ? Мы предпочитаем использовать наш ярлык на рабочем столе(desktop shortcut) для взаимодействия с папкой корзины . (Recycle Bin)Однако иногда мы также используем адресную строку проводника для доступа к (File Explorer’s)корзине(Recycle Bin) Windows . А вы? Какой способ доступа к корзине(Recycle Bin) вы предпочитаете? Дайте нам знать в комментарии ниже. The Windows Recycle Bin is a second chance to recover files or folders you previously deleted from your computer or device. But to locate any discarded items in Windows 10 or Windows 11, you first need to open the Recycle Bin folder. This tutorial answers the question “Where is the Recycle Bin in Windows 10 and Windows 11?”, letting you choose the most comfortable of these nine ways to reach the Windows 11 or Windows 10 Recycle Bin location: 1. Use the Recycle Bin desktop shortcut included in Windows 10 and Windows 11 By default, the Recycle Bin should be present in the upper-left corner of your desktop in both Windows 10 and Windows 11. We find this the easiest way to access the Recycle Bin. Find the icon on your desktop, then either select it and press Enter on your keyboard, or double-click or double-tap on it to open the folder. Alternatively, you can also right-click or press-and-hold on the icon to open a contextual menu. Then, click or tap on Open. Open the Windows 11 or Windows 10 Recycle Bin from the desktop TIP: If the Recycle Bin is missing from your desktop, our guide on restoring desktop icons in Windows 10 and Windows 11 can help get it back. 2. Search Windows for the Recycle Bin You can always count on the Search in Windows 10 and Windows 11 to find what you’re looking for. Insert “recycle bin” in the search field, and then click or tap on the relevant result or Open from the right side of the search box. Search for the Recycle Bin in Windows 10 or Windows 11 3. Open the Recycle Bin from its Start Menu shortcut in Windows 10 and Windows 11 While, by default, the Recycle Bin doesn’t have a Start Menu icon, you can pin it there just like you would any other shortcut in Windows 11 or Windows 10. Right-click or press-and-hold on the Recycle Bin icon on your desktop, and then click or tap on “Pin to Start.” Pin the Recycle Bin to the Start Menu If you’re using Windows 10, the Recycle Bin icon is added to the tiles section of the Start Menu. Add Recycle Bin to the Windows 10 Start Menu In Windows 11, the Recycle Bin is added to the Pinned section of the Start Menu. Add Recycle Bin to your Windows 11 Start Menu 4. Use File Explorer’s address bar to open the Windows Recycle Bin You can also reach the Windows 11 or Windows 10 Recycle Bin location using File Explorer. First, open File Explorer and click or tap on an empty area in your address bar to edit it. Press on your address bar to edit it Type “recycle bin” in the address bar, and then hit Enter on your keyboard or click or tap on the Recycle Bin result displayed underneath to access the folder. Type Recycle Bin and hit Enter You can also click or tap on the first “>” (“greater than” sign) from File Explorer’s address bar. Press the > sign This opens a menu where you can access the Recycle Bin by clicking or tapping on it. Access the Recycle Bin in Windows 10 and Windows 11 5. Open the Windows 11 or Windows 10 Recycle Bin folders from File Explorer All the files you delete are displayed in the main Recycle Bin folder, but each partition of your hard drive has a Recycle Bin. You can use this folder to access the Windows 10 or Windows 11 Recycle Bin, but the process is more complicated. First, make sure you see the hidden system protected files in Windows 10. The same guide works for Windows 11, but you have to first click or tap on the See more button, whose icon looks like an ellipsis (...), and then on Options to access the Folder Options window. Access the Folder Options in Windows 11 to show hidden system files Next, use File Explorer to access This PC > C:. A folder called $Recycle.Bin is displayed. Open it. The previously hidden $Recycle.Bin folder NOTE: The Recycle Bin is displayed on all the drives of your PC, not only on C:, so the path we used could easily become This PC > D:. When you open the $Recycle.Bin folder, you can see the Windows 11 or Windows 10 Recycle Bin. The Recycle Bin in File Explorer 6. Access the Recycle Bin location using the Run window You can also use the Run window to access the Windows 11 or Windows 10 Recycle Bin location. First, use the keyboard shortcut Win + R or another way to open Run. Then, insert the following command: shell:RecycleBinFolder Use the Run window to access the Recycle Bin in Windows 11 and Windows 10 Finally, press the Enter key, or click or tap the OK button, and the Recycle Bin immediately opens in both Windows 10 and Windows 11. 7. Use File Explorer’s Quick access to open the Windows 10 or Windows 11 Recycle Bin If you use File Explorer often, you might want a faster way to open the Recycle Bin from it. Luckily, you can create a Recycle Bin shortcut in File Explorer’s Quick access. In both Windows 10 and Windows 11, grab the Recycle Bin icon from your desktop by pressing-and-holding on it, and then drag and drop it to the Quick access menu in File Explorer. The “Pin to File Explorer” message is displayed. TIP: In Windows 10, you can also drag and drop the Recycle Bin shortcut directly onto File Explorer’s taskbar shortcut for the same result. Pin the Recycle Bin shortcut to Quick access You can now open the Windows 10 or Windows 11 Recycle Bin from the Quick access shortcuts in File Explorer. The Recycle Bin is pinned to Quick access You can also right-click or press-and-hold on File Explorer’s taskbar shortcut to bring out a menu with the Quick access shortcuts. Then, click or tap on the Recycle Bin to open it. The Recycle Bin is also available from the File Explorer taskbar shortcut's contextual menu 8. Access the Recycle Bin from its taskbar shortcut You can also create a shortcut for the Recycle Bin and pin it to the taskbar in both Windows 10 and Windows 11. The process is a bit complicated, and we explain it in detail in the sixth chapter of our guide on pinning shortcuts to the Windows taskbar. Pin the Recycle Bin to taskbar in Windows 10 and Windows 11 9. Use Windows Terminal, PowerShell, or Command Prompt to open the Recycle Bin in Windows 11 and Windows 10 You can also start Windows Terminal, PowerShell, or Command Prompt and type the command: start shell:RecycleBinFolder Opening the Recycle Bin from Windows Terminal Don’t forget to press Enter on your keyboard, and the Recycle Bin is opened in File Explorer. How do you prefer to access the Recycle Bin in Windows 10 and Windows 11? We prefer using our desktop shortcut to interact with the Recycle Bin folder. However, we sometimes also use File Explorer’s address bar to reach the Windows Recycle Bin location. What about you? Which way to access the Recycle Bin do you prefer? Let us know in a comment below.